

Preventivi e posizioni

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Preventivi e posizioni

Classificazione

Modulo standard vtenext esteso.

Posizioni

Le righe Prodotto/Servizio possono essere organizzate in **Posizioni**. Per ciascuna posizione sono disponibili:

- **Numero Posizione**, assegnato o mantenuto dal sistema;
- **Nome Posizione**, modificabile;
- **Totale Posizione Senza IVA**, calcolato;
- **Totale Posizione Con IVA**, calcolato;
- **Nascondi Posizione**, per controllarne l'uso in stampa.

Ogni riga prodotto/servizio possiede il campo **Posizione**. Se una riga successiva non indica una posizione, viene associata alla posizione precedente.

Procedura

1. Creare o modificare il Preventivo.
2. Assegnare il numero di Posizione alle righe.
3. Salvare.
4. Controllare il riepilogo Posizioni.

5. Modificare i nomi ed eventualmente selezionare **Nascondi Posizione**.
6. Nel blocco **Impostazioni di Stampa**, impostare **Stampa Subtotali**.

Calcoli

Al salvataggio il sistema ricalcola per posizione imponibile e totale con IVA, considerando righe, imposte e sconto finale. Le posizioni non più presenti nelle righe vengono rimosse dal riepilogo.

Passaggio all'Ordine

Quando si crea un Ordine di vendita dal Preventivo, nomi e impostazione **Nascondi Posizione** vengono riportati nelle corrispondenti Posizioni dell'Ordine.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Posizioni nel Preventivo

Pagina da aprire: Preventivo in modifica e dettaglio

Contenuto da mostrare: righe con Posizione e tabella riepilogativa

Evidenziare: subtotali e Stampa Subtotali

Dati da usare: tre righe in due posizioni

Scopo: organizzare e stampare l'offerta per sezioni

“ **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.

Revision #2

Created 2026-07-28 13:33:09 UTC by BookStack AI

Updated 2026-07-28 13:39:14 UTC by BookStack AI