

# Mappatura dei campi

Fase 3 wizard

- [Mapping - Introduzione](#)
- [Tipologie di Mappatura](#)
- [Gestione delle Mappature](#)
- [Gestione dinamica dei campi di mapping](#)

# Mapping - Introduzione

Il terzo passaggio definisce la corrispondenza tra i campi del modulo VTE e le colonne che appariranno nel file CSV finale.

Questa fase è cruciale per determinare quali informazioni verranno esportate e come saranno strutturate.

**Mappa i Campi**  
Personalizza le impostazioni per il file CSV di output

Campo VTE	Campo CSV
<input type="checkbox"/> Valore Fisso Valore}	Valore Fisso Valore11
<input type="checkbox"/> Soggetto	soggetto
<input type="checkbox"/> Valore Fisso Valore}	val1 bbb
<input type="checkbox"/> Valore Fisso Valore}	val3 aaaa

L'interfaccia di mappatura è organizzata in due colonne principali che lavorano insieme in modo coordinato:

## Colonna Sinistra - Campo VTE

Questa sezione mostra i campi disponibili nel modulo selezionato, con caratteristiche specifiche:

- Checkbox di selezione: Permette di includere o escludere ciascun campo dall'esportazione
- Nome del campo: Etichetta descrittiva del campo nel sistema VTE
- Tipo di campo: Identificazione automatica tra campi dinamici e valori fissi

## **Colonna Destra - Campo CSV**

Questa sezione definisce come i campi appariranno nel file di output:

- Nome colonna: Etichetta che apparirà come intestazione nel CSV
- Campo editabile: Possibilità di personalizzare completamente il nome della colonna
- Controllo rimozione: Pulsante X per eliminare singole mappature

# Tipologie di Mappatura

Il sistema supporta diverse tipologie di mappatura per adattarsi a esigenze specifiche:

## **Campi Dinamici**

I campi dinamici rappresentano dati reali estratti dal database:

- Esempio: "Soggetto" → "soggetto"
- Funzione: Trasferisce il valore effettivo del campo dal record VTE
- Personalizzazione: Il nome della colonna CSV può essere modificato mantenendo il collegamento ai dati

## **Valori Fissi**

I valori fissi permettono di inserire informazioni statiche in ogni riga:

- Esempio: "Valore}" → "Valore11"
- Funzione: Inserisce lo stesso valore predefinito in tutte le righe esportate
- Utilizzo: Ideale per identificatori, categorie o metadati comuni

# Gestione delle Mappature

La mappatura dei campi viene gestita dalla:

## **Selezione di Campi:**

- Checkbox attivo: Il campo viene incluso nell'esportazione
- Checkbox disattivo: Il campo viene escluso dall'esportazione

Controllo granulare: Possibilità di selezionare solo i campi necessari

## **Personalizzazione Nomi Colonne**

- Modifica diretta: Click sul campo per editare il nome della colonna CSV
  - Convenzioni: Possibilità di adottare standard di denominazione specifici
- Chiarezza: Utilizzo di nomi descrittivi per facilitare l'interpretazione dei dati

## **Rimozione Mappature**

- Pulsante X rosso: Elimina completamente la mappatura
- Azione immediata: Rimozione istantanea senza conferma

Flessibilità: Possibilità di riorganizzare l'elenco dei campi

## **Esempi Pratici di Mappatura**

Scenario 1 - Esportazione Contatti

- Campo VTE: "Nome Azienda" → Campo CSV: "company\_name"
- Campo VTE: "Email Principale" → Campo CSV: "email"

Valore Fisso: "Tipo" → Campo CSV: "customer\_type" (valore: "Cliente")

**Suggerimento:** Iniziare con una mappatura essenziale includendo solo i campi indispensabili, quindi espandere gradualmente aggiungendo campi aggiuntivi in base alle necessità specifiche del progetto.

# Gestione dinamica dei campi di mapping

Il sistema offre la possibilità di espandere dinamicamente la configurazione attraverso il pulsante "+ **AGGIUNGI CAMPO**", che rappresenta uno strumento fondamentale per la personalizzazione avanzata dell'esportazione. Quando si clicca su questo pulsante, il sistema aggiunge immediatamente una nuova riga di mappatura vuota alla fine dell'elenco esistente, permettendo di includere campi aggiuntivi che potrebbero non essere stati considerati nella configurazione iniziale.

