Blocco Prodotti - Configurazione Speciale

Fase 4 wizard

- Attivazione Blocco Prodotti
- Configurazione Avanzata Blocco Prodotti

Attivazione Blocco Prodotti

Il quarto passaggio del wizard si attiva esclusivamente quando nella mappatura dei campi (Passaggio 3) è stato selezionato il campo "Blocco Prodotti". Questo passaggio rappresenta una configurazione specializzata che gestisce la complessità dei dati prodotto, richiedendo impostazioni aggiuntive per definire come strutturare le informazioni dei prodotti associati nel file CSV finale.

Se il campo "Blocco Prodotti" non è stato incluso nella mappatura, il wizard procede direttamente dal Passaggio 3 al Passaggio 5 (Salvataggio Configurazione), saltando completamente questa fase.



1 Seleziona Modulo — 2 Configura Impostazioni — 3 Mappatura Campi — 4 Blocco Prodotti — 5 Salva Mappatura

Configura Blocco Prodotti

Personalizza le impostazioni per il blocco prodotti per il file CSV di output

Errore durante il caricamento

Seleziona

+ AGGIUNGI CAMPO

INDIETRO ANNULLA SALVA

Configurazione Avanzata Blocco Prodotti

La schermata mantiene la stessa struttura di mappatura del Passaggio 3, ma si concentra esclusivamente sui campi relativi ai prodotti. Il sistema presenta tutti i campi disponibili per i prodotti del modulo selezionato, permettendo una selezione mirata delle informazioni da esportare.



L'interfaccia presenta nuovamente le due colonne principali che lavorano in coordinazione :



Colonna Campo VTE: Mostra i campi specifici del blocco prodotti disponibili nel sistema, come "Soggetto", "Blocco Prodotti", "Tipo", "Intestazione" e altri attributi specifici dei prodotti.

Colonna Campo CSV: Permette di definire come questi campi prodotto appariranno nel file CSV finale, con la possibilità di personalizzare completamente i nomi delle colonne.

Il sistema implementa un meccanismo di ereditarietà dei campi che funziona in modo intelligente: quando viene selezionato un campo principale contenente sotto-strutture, il sistema eredita automaticamente tutti i campi collegati, presentandoli nella configurazione per permettere una mappatura completa e dettagliata.

La vera potenza di questa configurazione emerge quindi quando si selezionano campi complessi come "Sconto Suddiviso". In questo caso, il sistema riconosce automaticamente che questo campo contiene una struttura dati articolata e presenta all'utente tutti i sotto-campi associati. Per tanto con **"Sconto Suddiviso",** il sistema espande automaticamente la mappatura mostrando tutti i componenti specifici:

- Percentuale Sconto 1: Primo livello di sconto applicabile
- Percentuale Sconto 2: Secondo livello di sconto applicabile
- Percentuale Sconto 3: Terzo livello di sconto applicabile
- Percentuale Sconto 4: Quarto livello di sconto applicabile
- Percentuale Sconto 5: Quinto livello di sconto applicabile
- Importo Sconto: Valore assoluto dello sconto applicato

Questo approccio garantisce che nessun dato importante venga perso durante l'esportazione e che l'utente abbia sempre il controllo completo sulla struttura finale del CSV, potendo decidere quali specifici sotto-campi includere o escludere dall'esportazione.